

Его определяющими признаками являются: применение жестких поверхностей для отдыха и выгула свиноматок и поросят с небольшим количеством подстилки или щелевым полом для выгула поросят, обогрев места отдыха поросят (температура поверхности должна быть равна 30-32°С), использование автопоилок для поросят и свиноматок и самокормушек с сухими кормами для поросят. Этот способ имеет следующие преимущества: незначительные потери поросят вследствие удушения, хорошие возможности наблюдения за поросятами поверх низких стенок станков, автоматизированное кормление сухими кормами. К недостаткам относятся большие затраты ручного труда при содержании на подстилке и недостаточная свобода движений свиноматок.

Конструкция, подобная станку Геритца, где свиноматки в первые дни после опороса содержатся в тесной клетке, уступает стойловому станку для выращивания свиноматок, в котором они привязаны и ограничены в движениях хомутом, что обеспечивает минимальные потери поросят.

В начале 80-х годов был разработан станок типа L 146 для опороса с тонкой подстилкой, в котором свиноматка фиксируется хомутом, но остается непривязанной. Навоз удаляется вручную через навозный проход.

Холостые и супоросные свиноматки (возрастной период С1 и С2). Раньше холостые и супоросные свиноматки содержались преимущественно в станках группами по 10-20 животных. Объективный контроль отдельных животных был затруднен, групповое содержание приводило к большим потерям кормов. Сейчас в комплексах промышленного типа можно встретить преимущественно одиночное содержание в стойле-ящике, реже содержание на привязи. Это соответствует стационарному принципу содержания с ограничением свободы передвижения. Характерные признаки - бесподстилочное содержание с обогреваемыми местами отдыха и частично щелевым полом. Животных перегоняют в стойла по контрольному проходу и привязывают с помощью заднего хомута. Недавно животных стали выгонять из стойл через кормовое корыто.

